■AVR/PIC の統合開発環境「Microchip Studio(v7.0.2542)」の入手



図 1(a)~(c)の手順でパソコンにダウンロードします.

図 1(a) マイクロチップ・テクノロジー社の Web サイトにアクセスする https://www.microchip.com/

	Tools	and Software	Support	Education	About	Order Now	Q	$^{\circ}$	Ë
Dev Tool Deals Development Tools Selector Analog (Treelink) Tools Selector Documentation Shop for Products Config Tool for Oscillators and Clocks Development Boards and Hardware Resources Programmers and Debuggers Embedded Software Center MPLAB® X IDE	*	Browse Micro	Downloads Arc	for AVR® and S	AM Devices	>			n 1
wilcrochip Studio for AVR® and SAM Devices	1								

図 1(b) 上側メニューから「Tool and Software」→「Microchip Studio for AVR@ and SAM Devices」をクリック



図 1(c) 表示された画面を下にスクロールしていくと、「Microchip Studio」のダウンロード・メニューにたどり着く.「Microchip Studio for AVR and SAM Devices 7.0.2542」の右側「Download」をクリックする(本資料では、「Web Installer」を選択)

■Microchip Studio(v7.0.2542)のインストール

図 2(a)~(j)の手順でパソコンにダウンロードします.

as-installer-7.0.2542-web.exe	2021/02/20 21:10
\downarrow	

図 2(a) ダウンロード・ファイルをクリックし、インストーラを起動する



図 2(b) 「I agree...conditions.」にチェックを入れて「Next」ボタンをクリックする

Microchip Studio for AVR and SAM Devices $_$ \times
Microchip Studio
Select Architecture
AVR
✓ UC3
✓ SAM
Back Next Cancel

図 2(c) 「Next」ボタンをクリックする

Microchip Studio for AVR and SAM Devices $_$ \times
Microchip Studio
Select extensions
Advanced Software Framework and Example Projects
L
Back Next Cancel

図 2(d) 「Advanced...Projects」にチェックを入れて「Next」ボタンをクリックする

Microchip Studio for AVR and SAM Devices	_ ×
Microchip Studio	
System validation	
Pending system reboot	× 🔒
Installer Or WindowsUpdate Running	\checkmark
Operating System Version	✓ ■
Windows Update	\checkmark
Running applications	🗸 -
Refresh	
Back Next	Cancel

図 2(e) 「Next」ボタンをクリックする

Micro	chip Studio for AVR and SAM Devices	_ ×
Mi	crochip Studio	
Rele	ease Notes	
Mic	rochip Studio supports MPLAB® XC8 C Compiler for AVR® devi	ces.
Upg MPL	rade to PRO license to unlock the full potential of AB® XC8 C compiler's advanced-level optimizations.	
Mo	re information	
	Back Install Cance	ł

図 2(f) 「Install」ボタンをクリックする. クリック後, インストールが始まる



図 2(g) インストールの途中で、PIC マイコン用 C コンパイラ「MPLAB XC8」のインストーラが起動するので、「Next」をクリック

※本資料では, MPLAB XC8 のインストール手順は割愛しますが, マイクロチップ・テクノロジー社の Web サイトから確認できます

http://ww1.microchip.com/downloads/jp/DeviceDoc/50002059K_JP.pdf

🔀 Visual Studio	
2015 Shell (Isolated)	
Acquiring:	
Applying:	
Creating a system restore point	
<u>C</u> ar	

図 2(h) 資料作成者の環境では、インストールの途中で、Visual Studio が自動インストールされました

또 Windows 한후고リティ X	
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?	
名前: Microchip Technology, Inc. 発行元: Microchip Technology Inc.	
 ✓ "Microchip Technology Inc." からのソフトウェアを常に 信頼する(A) 	
 ・ ・ ・	
↓「インストール」をクリック	
(王) Windows セキュリティ	×
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?	
名前: Microchip Technology, Inc. 発行元: MICROCHIP TECHNOLOGY NORWAY AS	
✓ "MICROCHIP TECHNOLOGY NORWAY AS" からのソフ トウェアを常に信頼する(A) インストール(I) インストール(I) インストール(I)	スト−ルしない(<u>N</u>)
信頼する発行元からのドライバーソフトウェアのみをインストールしてください。安全にインストールできるデバイスソフトウェアを考	判断する方法
 「インストール」をクリック	

 \times

📰 Windows セキュリティ \times このデバイス ソフトウェアをインストールしますか? 名前: ATMEL Corp. ポート (COM と LPT) 受行元: Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc."からのソフトウェアを常に 信頼する(A) インストール(I) インストールしない(N) ① 信頼する発行元からのドライバーソフトウェアのみをインストールしてください。安全にインストールできるデバイスソフトウェアを判断 <u>する方法</u>

↓「インストール」をクリック 📰 Windows セキュリティ \times このデバイス ソフトウェアをインストールしますか? 名前: Microchip Technology, Inc. ポート (COM と LP... 冬季 発行元: Microchip Technology Incorporated Microchip Technology Incorporated" からのソフトウ エアを常に信頼する(A) インストール(I) インストールしない(N)

「目額する発行元からのドライバーソフトウェアのみをインストールしてください。安全にインストールできるデバイスソフトウェアを判断する方法

図 2(i) 上図の画面が表示されるので、「インストール」をクリックする



図 2(j) インストール終了後、「Close」をクリック